



Externer domizil+ Wartungsreport

domizil+2026.06.01, AN - AfA berechnen

Für das Berechnungsintervall eines Anlagegutes steht nun die neue Auswahlmöglichkeit „jährlich/monatlich“ zur Verfügung.
Dabei erfolgt – analog zur Einstellung „jährlich/halbjährlich“ – nur eine einmalige Bewegung pro Jahr.
Die Berechnung wird jedoch, wie bei der Variante „monatlich“, monatsgenau durchgeführt.
Module: 0000_ANLSTAMM_AfAIntervall.sql

In bestimmten Konstellationen konnte es dazu kommen, dass bei der AfA-Berechnung gewisse Anlagegüter fälschlicherweise nicht berücksichtigt wurden. Dies wurde nun behoben.

Bei der Berechnung der Abschreibung des ersten Jahres wurde fälschlicherweise das Datum einer Bewegung herangezogen, um zu ermitteln, ob eine Halb- oder Ganzjahresabschreibung erfolgt.
Es gilt nun korrekterweise das Inbetriebnahmedatum der Anlage für die Berechnung der Abschreibung.

domizil+2026.06.01, AN - Auswertungen

Im Ausdruck "Anlagenspiegel" konnte es vorkommen, dass in der Zeile "2. Wohngebäude" falsche Beträge angezeigt wurden. Dies wurde nun behoben.

domizil+2026.06.01, AN - Daten importieren

Der Datenimport wurde dahingehend angepasst, dass das Feld „Nutzungsdauer“ nun kein Pflichtfeld mehr ist. Die Verarbeitung der Felder „Nutzungsdauer“ und „AfA-Prozent“ beim Datenimport wurde an die bestehende Logik im Dialog „Anlagen-Wartung“ angeglichen.
Zusätzlich wurde ein Korrekturskript erstellt, welches die Datensätze in der Tabelle CPI_ANLSTAMM entsprechend korrigiert. Dabei werden die Felder „Nutzungsdauer“ und „AfA-Prozent“ ebenfalls gemäß der angepassten Logik aktualisiert.

domizil+2026.06.01, AN - Stammdaten

Bei Eingabe bzw. Änderung der Nutzungsdauer und/oder bei Eingabe des Inbetriebnahmedatums wird die am Anlagenstamm informativ angezeigte Restnutzungsdauer nun in allen Fällen korrekt berechnet.

Bei Bewegungen mit dem Typ "Umbuchung" können nun auch negative Netto-Beträge erfasst werden.
